

VADEMECUM PER ATTIVAZIONE PEC NAMIRIAL

Caro collega,

nei giorni scorsi sicuramente avrò ricevuto una pec dalla Cassa Geometri riguardante la nuova convenzione siglata da Cassa Geometri e Fondazione Geometri Italiani con la società Namirial S.p.A. al fine di offrire gratuitamente agli iscritti lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ad uso personale e la casella PEC.

Vi è stato comunicato che a partire dalle ore 18 di mercoledì 17 marzo c.m. la casella PEC con dominio GEOPEC sarà sospesa per migrazione al nuovo gestore Namirial.

Da oggi 18 giovedì 18 marzo 2021 ufficialmente è entrata in funzione la nuova casella PEC della Namirial.

Vi sono state recapitate in questi giorni anche le credenziali per l'attivazione della nuova casella PEC.

Le credenziali saranno attive da oggi 18 Marzo 2021, data del passaggio della gestione a Namirial S.p.A.

LA CASELLA PEC CONTINUERA' AD ESSERE GRATUITA SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO A CARICO DELL'ISCRITTO.

Per rendere operativa la nuova casella PEC non bisogna fare altro che:

- 1) accedere alla casella da webmail: <https://webmail.geopec.it/>
- 2) inserire il nome utente: nome.cognome@geopec.it
- 3) inserire la password che vi è stata mandata con l'attivazione Account PEC



Tutto più semplice con la
Posta Elettronica Certificata

Accedi al gemello della multiutenza

PROCEDURA DI RESET PASSWORD
Per effettuare il reset della password della casella geopec it è necessario collegarsi al sito della [Cassa Geometri](#), entrare nell' Area Riservata, accedere al servizio "Gestione Posta Certificata", quindi seguire le istruzioni riportate per il cambio password.

ACCEDI ALLA [VECCHIA WEMAIL ARUBA](#)

©2021 Namirial S.p.A.

Al primo verrà richiesto il cambio della password

Finito!!!!

A questo punto avete la nuova casella PEC della Namirial.
La casella PEC da oggi è perfettamente funzionante.

Per inviare nuove PEC dovete usare esclusivamente la nuova casella PEC Namirial

IMPORTANTE:

All'apertura della posta elettronica PEC chiaramente non troverete tutte le PEC inviate e ricevute in precedenza in quanto per la migrazione delle vecchie PEC al nuovo portale Namirial ci vuole un po' di tempo.

Comunque non vanno perdute, nel frattempo che vengono migrate alla nuova piattaforma, potete sempre averle a disposizione utilizzando la vecchia PASSWORD di Aruba, cliccando come di seguito:

Tutto più semplice con la
Posta Elettronica Certificata

Accedi

Nome Utente

Password

Accedi

[Accedi al pannello della multiutenza](#)

PROCEDURA DI RESET PASSWORD
Per effettuare il reset della password della casella geopec.it è necessario collegarsi al sito della [Cassa Geometri](#), entrare nell' Area Riservata, accedere al servizio "Gestione Posta Certificata" e cliccare su "Reset Password" riportate per il cambio password.

ACCEDE ALLA VECCHIA WEBMAIL ARUBA

©2021 Namirial S.p.A.

**A migrazione ultimata
non sarà più necessario consultare le PEC archiviate alla
pagina web sopra citata
essendo tutte disponibili nella nuova casella PEC**

Se per qualche motivo, non vi sono state recapitate le credenziali potete recuperarle entrando [nella vostra area riservata della cassa geometri – gestione posta certificata:](#)

Collegio
TERAMO
[Disconnetti](#)

[Home](#)

⚠ ATTENZIONE

La Cassa Geometri per l'erogazione delle caselle certificate geopec.it ha stipulato una nuova convenzione con la società Namirial, per cui tutte le caselle geopec.it dal 18 marzo 2021 saranno gestite dal nuovo fornitore. Tutte le email contenute nella vecchia casella geopec.it gestita da Aruba prima del 18 marzo 2021 saranno migrate all'interno della nuova casella geopec.it di Namirial in tempi brevi. Durante il processo di migrazione sarà possibile accedere alle email inviate e ricevute prima 18 marzo 2021 tramite il link <https://webmail.pec.it/>. Di seguito vengono riportate le procedure per accedere e recuperare le credenziali della casella Aruba e Namirial.

Posta Elettronica Certificata

gestione casella



██████████@geopec.it
La casella geopec è stata attivata correttamente.

Documentazione e Guide: [Manuale Operativo PEC](#) [Condizioni Generali PEC](#) [Liberatoria attivazione casella PEC](#)



Pec Namirial

Per recuperare le credenziali utilizzate la procedura riportata di seguito.
Per accedere alla casella geopec.it gestita da Namirial, collegarsi all'indirizzo <https://webmail.geopec.it/>
Per assistenza sul funzionamento e su eventuali malfunzionamenti della pec è possibile contattare il fornitore del servizio con le modalità riportate nella pagina di [Supporto Tecnico](#)

Invia nuove credenziali

Questo servizio consente l'invio all'indirizzo email indicato di nuove credenziali per accedere alla casella geopec.it gestita da Namirial.

Email Certificata

Email per l'invio delle nuove credenziali*

Pin Completo *
(16 caratteri)

[↩ Invia nuove credenziali](#)

EVENTUALE CONFIGURAZIONE SU CLIENT (Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) **(facoltativo)**

- Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pop3s.geopec.it
 - o Porta: 995
 - o SSL: attiva
- Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) imaps.geopec.it
 - o Porta: 993
 - o SSL: attiva
- Indirizzo server di posta in uscita: (SMTP) smtps.geopec.it
 - o Porta: 465
 - o SSL: attiva
 - o Autenticazione del server necessaria

Ai seguenti link trova:

- Guide per la configurazione della casella su client (si ricorda di utilizzare i server personalizzati sopra indicati).
- Manuale utente PEC

Inoltro Messaggi non Certificati:

I messaggi provenienti da caselle tradizionali (non certificate) non vengono recapitate nella casella PEC. Attraverso questa funzionalità è possibile redirigere tali messaggi verso una casella non certificata scelta dall'utente.

Può attivare l'inoltro da WEBMAIL seguendo la procedura sottostante:

Impostazioni - Preferenze - PEC - Inoltro Messaggi non Certificati - Inserire nel campo "Destinatario" l'indirizzo di posta ordinaria - Salva

Abilita Messaggi di notifica:

Attraverso questa funzione si riceve un avviso sulla posta ordinaria ogni volta che arriva un nuovo messaggio alla sua casella PEC.

Può attivare questa funzione da WEBMAIL seguendo la procedura sottostante:

Impostazioni - Preferenze - PEC - Abilita Messaggi di notifica - Inserire nel campo "Destinatario" l'indirizzo di posta ordinaria - Salva

Per usufruire dell'Assistenza Tecnica:

copiare il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser:

<https://support.namirial.com/it/supporto-tecnico/?service=pec>

Indirizzo e-mail per la richiesta dei file di Log: supportopec@pro.sicurezzapostale.it